



Maten: S – M – L

Materiaal: AdriaFil Duo Plus (45) 6-6-7 bollen, breinaalden nr. 3 ½

Stekenverhouding: 23 steken en 31 naalden in tricotsteek gebreid, zijn 10x10 cm. Controleer dit en gebruik indien nodig andere naalden.

Gebruikte steken:

Boordsteek: afwisselend 1 steek recht en 1 steek averecht.

Tricotsteek: recht op de goede, averecht op de verkeerde kant.

Kabel over 20 steken: brei volgens teltekening. Open hokje = recht, x = averecht, — = 3 st. op een 1^e hulpnaald voor het werk leggen, de volgende 2 st. op een 2^e hulpnaald achter het werk leggen, de daaropvolgende 3 st. recht breien, dan de 2 st. van de 2^e hulpnaald averecht breien, daarna de 3 st. van de 1^e hulpnaald recht breien, — = 3 st. op een 1^e hulpnaald achter het werk leggen, de volgende 2 st. op een 2^e hulpnaald achter het werk leggen, de daaropvolgende 3 st. recht breien, dan de 2 st. van de 2^e hulpnaald averecht breien, daarna de 3 st. van de 1^e hulpnaald recht breien.

Werkwijze:

Rugpand: Zet 98-108-118 steken op en brei 28 cm boordsteek. Brei verder in tricotsteek. Kant bij 42 cm hoogte voor de armsgaten 1x3, 1-2-2x2 en 5x1 steken af aan beide kanten van elke 2^e naald. Minder hierna nog 0-2-6x1 steek aan beide kanten van elke volgende 4^e naald. Kant bij 50-51-52 cm hoogte voor de hals de middelste 20-22-24 steken af en brei beide kanten apart verder. Kant aan de halskant nog 1x3, 2x2 en 8x1 steken af in elke 2^e naald. Kant bij 60-61-62 cm hoogte de overige 14 steken af voor de schouders.

Voorpand: Zet 104-114-124 steken op en brei in de volgende indeling: 42-47-52 steken boordsteek, 20 steken kabel, 42-47-52 steken boordsteek. Zet bij 28 cm hoogte de eerste 42-47-52 steken op een hulpnaald of draad, brei de kabel door en brei op de laatste 42-47-52 steken tricotsteek. Minder bij 35 cm hoogte 32-33-34x1 steek in elke 2^e naald. Minder als volgt: brei de kabel, de volgende steek afhalen, 1 steek recht en de afgehaalde steek overhalen. Minder voor het armsgat als bij het rugpand. Kant de steken voor de kabel op dezelfde hoogte af als het rugpand, hierbij tijdens het afkanten 6x2 steken samenbreien. Brei de steken van de hulpnaald of draad in tricotsteek, zet aan het einde 18 nieuwe steken op de naald erbij. Deze 18 steken steeds in boordsteek breien tot het einde. Minder aan de halskant 32-33-34x1 steek in afwisselend elke 2^e en 4^e naald. Minder als volgt: brei de naald tot 2 steken voor de boordsteek, 2 steken recht samenbreien, 18 steken boordsteek. Kant de steken op dezelfde hoogte af als bij het rugpand..

Afwerking: Neem langs de achterhals 73-77-81 steken op en brei 1 naald boordsteek. Kant in boordsteek af. Naai de opgezette steken van het linkervoorpand achter de kabel vast. Sluit de schouderaden. Neem langs de armsgaten 94-102-110 steken op en brei 1 naald boordsteek. Kant in boordsteek af. Sluit de zijnaden.

